



„Instrukcja użytkownika dla sieci easyCALL.pl - Aplikacja – Zoiper Android Biznes”

Ściągamy aplikację **Zoiper** i instalujemy na urządzeniu z dostępem do internetu.



Otwieramy aplikację **Zoiper** i klikamy „**Agree & Continue**”



W kolejnym kroku wybieramy „Skip”




Przechodzimy do konfiguracji konta SIP.
„Username”: wpisujemy numer telefonu
„Password” : Hasło do konfiguracji urządzenia
Następnie wybieramy „ Create an account”




Następnie podajemy adres proxy:
sip.easycall.com.pl

i wybieramy „Next”




W kolejnym kroku zaznaczamy pozycję „My provider” i wpisujemy numer telefonu w „Authentication username”. Pole „Outbound proxy” pozostawiamy puste i wybieramy „Next”.



Zaznaczamy pozycję „ SIP UDP ” i wybieramy „Skip - Finish”.




W kolejnym kroku wybieramy „trzy kreski” obok pozycji „Search”...




Brak konwersacji.




Następnie wybieramy „Settings”



W kolejnym kroku będziemy konfigurować konto , wybieramy zakładkę „Konta”.



W tej pozycji klikamy w utworzone konto, aby je edytować.




Przechodzimy do konfiguracji konta SIP.
Nazwa konta: wpisujemy numer telefonu @sip.easycall.com.pl
Host: sip.easycall.com.pl
Użytkownik : SIP login
Hasło : Hasło do konfiguracji urządzenia
Autoryzacja użytkownika : wpisujemy numer telefonu
Zewnętrzne proxy : sip.easycall.com.pl
ID dzwoniącego : wpisujemy numer telefonu



Przechodzimy do zakładki :
Ustawienia kodeka audio

Zaznaczamy kodeki :
GSM, uLaw, aLaw




Ostatnia zakładka :
„Właściwości”

Ustawiamy parametr :
RFC-2833



W ostatnim kroku uzupełniamy pozycję:

Czas wygaśnięcia rejestracji - **180**
Typ transportu - **UDP**



Więcej instrukcji znajdziesz na stronie:
<http://www.easycall.pl/instrukcjekonfiguracjitelefonowVoIP.html>